

Vytvorenie a úprava menu stránok vo WordPresse

Last updated November 18, 2024


Hneď, ako si vytvoríte tie najdôležitejšie stránky, budete si musieť na svoj web pridať aj menu. To vašim zákazníkom uľahčí navigáciu. Tu si ukážeme, ako si menu vo WordPresse vyklikať.

Ako vyzerá menu vo WordPresse

Menu je v podstate zoznam odkazov smerujúcich na dôležité stránky a podstránky vášho webu. Je väčšia šanca, že návštevníci u vás zostanú a nakúpia, keď rýchlo nájdu, čo hľadajú.

WordPress šablóny môžu ponúkať viac typov menu:

- **hlavné**, umiestnené v lište na vrchu stránky
- **sekundárne**, umiestnené dole na stránke
- **pätičkové menu**, umiestnené v päte stránky
- **mobilné menu**, ktoré sa zobrazuje iba na mobilných zariadeniach



Hlavné menu dodá vášmu webu štruktúru a pomáha návštevníkom nájsť to, čo hľadajú.


Vytvorenie hlavného menu v novších WordPress šablónach

Nové blokové WordPress šablóny (napríklad [Twenty Twenty Two](#) alebo [Three](#)) sú veľmi jednoducho editovateľné v editore Gutenberg.

1. Na úpravu prvkov šablóny, ako je menu, stačí kliknúť na **Editor** v ľavom postrannom paneli WP adminu.

The screenshot displays the WordPress dashboard interface. On the left, the 'Vzhled' (Appearance) menu is expanded, showing 'Šablony' (Templates) and 'Editor' circled in red, with a red arrow pointing to it. The main content area features a promotional banner for MonsterInsights, a section for automatic updates, and a preview of the 'Twenty Twenty-Three' theme. The theme preview includes a 'Přizpůsobit' (Customize) button and a status bar indicating 'Aktivní: Twenty Twenty-Three'.

2. Menu sa v editore šablón skrýva za záložkou **Navigácia**.




Hl



3. Položky menu sa automaticky vytvárajú z vašich stránok. Ak chcete niektorú z nich z menu vyradiť alebo ju napríklad len posunúť na inú pozíciu, kliknite na **tri zvislé čiarky** vedľa danej položky.


4. Ak chcete upraviť celé menu, kliknite na **ikonu ceruzky** a otvorí sa vám klasický editor Gutenberg.



Vytvorenie hlavného menu v starších WordPress šablónach

Pretože staršie WordPress šablóny (napr. [Twenty Twenty-One](#)) neumožňujú blokové editovanie, tvorí sa v nich menu trochu inak.

1. Prihláste sa do svojej [WordPress administrácie](#).
2. V ľavom postrannom paneli kliknite na **Vzhľad → Menu**.
3. Vyplňte **názov menu** a zaškrtnite, že ide o **hlavné menu**.



4. Klikněte na modré tlačidlo **Vytvorit menu**.

Teraz do menu pridajte položky (stránky, alebo aj blogové príspevky, rubriky, akýkoľvek odkaz atď.)

5. Zaškrtnite stránky, ktoré chcete mať v menu a kliknite na tlačidlo **Pridať do menu**.

Přidání položek menu

Stránky

Nejnovější [Zobrazit vše](#) [Hledat](#)

- ☒ Můj účet — Stránka můj účet
- ☒ Pokladna — Stránka pokladny
- ☒ Košík — Stránka košíku
- ☒ Obchod — Stránka obchodu
- ☐ Sample Page

☐ Označit vše [Přidat do menu](#)

Příspěvky

Uživatelské odkazy

Rubriky

WooCommerce koncové body

Struktura menu

Název menu

Zvolené položky z levého sloupce můžete do menu snadno přidávat.

Nastavení menu

Automatické přidávání stránek ☐ Automatick

Poloha zobrazení ☒ Hlavní men ☐ Sekundárn

[Smazat menu](#)

6. Stránky sa pridajú do **štruktúry menu** v ponuke vpravo.

7. Menu si tu môžete zorganizovať. Kliknite na vybranú položku a podržaním ju presuňte hore či dolu v menu.

8. Presunutím doprava z nej urobíte podradenú položku a vytvoríte tzv. **viacúrovňové menu (drop-down menu)**.

9. Kliknutím na čierny trojuholník si rozbalíte rozšírenú ponuku.

10. Tu môžete zmeniť text odkazu, položku z menu odstrániť a opäť ju v štruktúre menu posúvať alebo ju zaradiť do nižšej úrovne.

Stránky

NejnovějšíZobrazit všeHledat

☐ Můj účet — Stránka můj účet

☐ Pokladna — Stránka pokladny

☐ Košík — Stránka košíku

☐ Obchod — Stránka obchodu

☐ Sample Page

☐ Označit vše

Přidat do menu

Příspěvky

Uživatelské odkazy

Rubriky

WooCommerce koncové body

Struktura menu

Název menu

Hlavní menu

Každou položku menu můžete snadno přesunovat pomocí myši, abyste dosáhli požadovaného uspořádání. Další r

☐ Hromadný výběr

Můj účet

Stránka můj účet

Pokladna

Stránka pokladny

Text odkazu

Pokladna

Posunout [Nahoru](#) [Dolů](#) [Zařadit \(Můj účet\)](#) [Na začátek](#)

Původní odkaz: [Pokladna](#)

[Odstranit](#) | [Zrušit](#)

Košík

Stránka košíku

Obchod


Stránka obchodu

☐ Hromadný výběr

11. Nakoniec kliknite na modré tlačidlo **Aktualizovať menu**.

Umiestnenie menu na webe


Umiestnenie menu môžete zmeniť v záložke **Umiestnenie v šablóne**. Vo väčšine starých WordPress šablón si tu nastavíte hlavné a sekundárne menu webu.




Prispôsobenie menu v šablóne WordPressu

Menu si môžete prispôbiť aj v samotnej [šablóně WordPressu](#), ktorá vám dáva ešte viac možností nastavenia.

1. V ľavom postrannom paneli WordPress administrácie kliknite na **Vzhľad → Šablóny**.
2. Pri svojej aktívnej šablóne kliknite na **Prispôbiť**.



3. V pravom postrannom paneli editoru šablóny zvolte **Menu**.



4. Tu môžete uskutočňovať rovnaké úpravy, ako pri tvorbe menu vo WordPress administrácii, teda pridávať položky, meniť štruktúru menu atď.

×

Publikováno

←

Nastavení • Menu

Hlavní menu

Název menu

Hlavní menu

Můj účet

Stránka můj účet ▾

Pokladna

Stránka pokladny ▾

Obchod

Stránka obchodu ▾

Košík

Stránka košíku ▾

[Přeskupit](#)

+

Přidat položky

Umístění v šabloně

Zde je znázorněno, kde se toto menu zobrazí. Pokud si to přejete změnit, vyberte jinou polohu.

☒ Hlavní menu (Aktuálně: Hlavní menu)

☐ Sekundární menu (Aktuálně: Sekundární menu)


Nastavení zobrazených informací

☐ Automaticky přidávat nově publikované hlavní stránky do menu

[Smazat menu](#)

5. Okrem toho tu nastavíte aj **pokročilé vlastnosti položiek menu**.

6. Kliknite na ozubené koliesko v kolónke **Aktuálne možnosti nastavenia**.



7. Z rozbalovacej ponuky vyberte, ktoré vlastnosti položiek chcete meniť.

- **Zobrazenie odkazu** umožní zvoliť, aby sa stránka otvorila v novej karte.
- **Atribut title** je text, ktorý sa bude používateľom zobrazovať, keď na položku menu prejdú kurzorom. Pomáha im lepšie pochopiť, čo v záložke nájdu.
- **CSS triedy** dovoľí nastýlovať jednotlivé položky menu v CSS.
- **Vzťah k odkazu (XFN)** sa používa v prípade, že odkazujete na iný web. XFN je skratka XHTML Friends Network. Slúži na špecifikáciu vzťahu, ktorý vás viaže k autorovi stránky, na ktorú odkazujete.
- **Popis** sa zobrazí priamo v menu, ak to umožňuje nastavenie danej šablóny.

8. Zaškrtnuté vlastnosti sa potom zobrazia v nastavení položiek menu.

×

Publikováno

←

Nastavení • Menu
Hlavní menu

Název menu

Hlavní menu

Můj účet

Stránka můj účet ▾

Pokladna

Stránka pokladny ▾

Obchod

Stránka obchodu ▾

Košík

Stránka košíku ▾

[Přeskupit](#)

+ Přidat položky

Umístění v šabloně

Zde je znázorněno, kde se toto menu zobrazí. Pokud si to přejete změnit, vyberte jinou polohu.

☒ Hlavní menu (Aktuálně: Hlavní menu)

☐ Sekundární menu (Aktuálně: Sekundární menu)

Nastavení zobrazených informací

☐ Automaticky přidávat nově publikované hlavní stránky do menu

[Smazat menu](#)

Kickstart your business with a modern professional WordPress website

We have prepared a perfectly optimised WordPress hosting to make your work easier:

- preinstalled WordPress and plugins
- up to 12× faster websites
- exclusive guides, e-books and tutorials

Learn more

