

Vytváranie viacjazyčnej navigácie

Last updated November 19, 2024

V hlavičke môžete vytvoriť navigáciu v cudzom jazyku, ktorá vašim medzinárodným návštevníkom pomôže prehliadať stránky v ich vlastnom jazyku. Pomáha vám vytvárať viacjazyčné ponuky, ktoré obsahujú rôzne položky pre rôzne jazyky.

Tu je postup, ako vytvoriť navigáciu pre svoj viacjazyčný web. V tomto príklade vytvoríme stránky a navigáciu v angličtine, nemčine (DE) a francúzštine (FR).

Vytváranie stránok v príslušných jazykoch

1. Prejdite na **Webové stránky > Stránky** a kliknite na okrúhle tlačidlo **+**.
2. Zadaťte názov novej stránky, napríklad Domovská stránka FR. Vyberte šablónu pre svoju stránku a uistite sa, že nie je začiarknutá možnosť **Zobraziť** v navigácii.
3. Kliknite na tlačidlo **Odoslať**. Nová stránka bola vytvorená.
4. Opakovaním týchto krokov vytvoríte všetky domovské stránky špecifické pre daný jazyk, napríklad Domovská stránka DE v nemčine. Získajte viac informácií o prispôsobení ciest publikovania a pridávaní kódu jazyka na svoje stránky.

Menu Vaše stránky by vyzeralo takto:

Opakujte tieto kroky na vytvorenie stránok (pre tento príklad):

O spoločnosti – EN

Informácie – FR

O spoločnosti – DE

Alebo použite akékoľvek iné názvy stránok a kódy jazykov podľa plánu vášho webu. Tieto stránky môžete začať zapĺňať novými blokmi obsahu.

Nastavte navigáciu ako lokálnu.


Predtým, ako začnete

1. Uistite sa, že je v Nastaveniach Blokovania záhlaví začiarknutá možnosť **Navigácia**.
2. Prejdite na stránku, na ktorej chcete vytvoriť navigáciu pre konkrétny jazyk.
3. Umiestnite kurzor myši na existujúcu položku navigácie a kliknite pravým tlačidlom myši.
4. Kliknite na tlačidlo **Previesť na lokálny prvok**.
5. Pokračujte v úprave navigácie. Všetky zmeny v navigácii sa budú týkať iba tejto stránky.

Vytvorenie lokálnej navigačnej položky

Tu je postup, ako vytvoriť novú navigačnú položku špecifickú pre jazyk:

1. Prejdite na domovskú stránku konkrétneho jazyka (v tomto prípade napríklad Domov-FR) a kurzorom myši nad oblasťou navigácie aktivujte ponuku:
2. Kliknutím na ikonu troch prúžkov aktivujete ponuku nastavení navigácie:



3. Ak chcete do navigácie pridať novú stránku, kliknite na okrúhle tlačidlo +:
4. V ponuke Nastavenia položky vyberte z rozbaľovacích zoznamov nasledujúce možnosti:

Akcia kliknutia: Otvoriť stránku


- Stránka: Domov-FR
- Názov: Replace Home-FR with Page d'accueil (nastavenia z angličtiny do FR)
- Kliknite na tlačidlo **Odoslať**. V navigačnej ponuke sa zobrazí odkaz na vašu domovskú stránku domov-FR s názvom Page d'accueil.
- Zopakujte tieto kroky pre svoju stránku onas-FR.
- Kliknite na položku **Uložiť a zverejniť**.

Tip: Nepotrebné odkazy v navigácii odstránite kliknutím na ikonu Odstrániť „kôš“ vedľa názvu odkazu v zozname.

Opakujte tieto kroky pre každú ďalšiu stránku tak, aby ste vytvorili navigáciu v nemčine (napr. onas-DE atď.) A v ďalších jazykoch, ak sa ich rozhodnete pridať.

Zmena lokálnej navigácie na globálnu navigáciu

Ak sa rozhodnete urobiť miestnu navigačnú ponuku globálnou, to znamená zobraziť ju na všetkých webových stránkach, umiestnite kurzor myši na navigáciu a kliknite na oblasť pravým tlačidlom myši. Kliknite na tlačidlo **Vrátiť sa k globálnemu prvku**:



Zvolená navigačná ponuka nahradí miestne ponuky na všetkých stránkach.